



# UC eBanking prime



**EINRICHTUNG EINES NEUEN BANKZUGANGES**

**V6.2.0**

Stand 15.11.2024

# Inhaltsverzeichnis

1. BANK ANLEGEN

2. CHANNEL HINZUFÜGEN

# 1. BANK ANLEGEN

Melden Sie sich mit einem Benutzer an, der administrative Rechte besitzt.  
Wählen Sie „ADMIN – Banken – Bankenverwaltung“.

The screenshot shows the UC eBanking prime dashboard. The top navigation bar includes: UC eBanking prime, Benutzer, Konten, Banken, Datenaustausch, Freigaben, Jobs, AWW, Firmenstruktur, and a user profile icon. The main content area is titled "Systeminformation" and displays several metrics with progress bars:

- Sendeaufträge mit Nachverarbeitungsfehler: 0
- Fehlerhafte Sendeaufträge: 0
- Fehlerhafte Abholaufträge: 0
- Konten ohne zugewiesene Berechtigungen: 2
- Ungültige Abholaufträge: 0
- Ungültige Auto-Importe: 0
- Fehlerhafte Jobs (Organisation): 0
- Virtuelle Konten ohne Hauptkonto: 0
- Aktuell angemeldete Benutzer: 1
- Gesperrte Benutzer: 0


On the left, there is a clock showing the time as 14:58 and the date as Montag 12. Dezember 2022. A welcome message reads: "Guten Tag, Prime User! Sie waren das letzte Mal angemeldet am 12.12.2022 um 14:58 Uhr".

This screenshot is identical to the one above, but with the "Banken" menu item in the top navigation bar selected. A dropdown menu is open, showing the following options:

- Bankenverwaltung (highlighted in red)
- Channels
- Kunden
- Teilnehmer
- Auftragsarten
- BTF-Mapping
- Kundenschlüssel
- Schlüsselaufträge
- Banken Wizard

The rest of the dashboard content, including the system information metrics and the clock, remains the same.

Sie befinden sich in der Übersicht Ihrer Bankverbindungen.  
Wählen Sie „Neu“.




In der Eingabemaske können Sie die neue Bank anlegen.

- Bankname: Vergeben Sie einen Banknamen.
- Swift Adresse: Tragen Sie die Swiftadresse ein, die Ihnen Ihre Bank mitgeteilt hat.
- Legen Sie den Zeitraum für die automatische Protokollabholung fest (Standardwert wird vorgegeben).
- Wenn die Funktion markiert ist, wird nach dem Anlegen eines neuen Teilnehmers automatisch ein HKD (Stammdatenabruf) Job gestartet. Voraussetzung dafür ist, dass Bankschlüssel (HPB) bereits erfolgreich abgeholt wurden
- Fax-Nummer an die Initialisierungsbriefe gesendet werden sollen. Wird beim Druck der INI-Briefe mit ausgegeben.

Wählen Sie „Anlegen“.

## 2. CHANNEL HINZUFÜGEN

In der Übersicht ist Ihre neue Bankverbindung nun ersichtlich.  
Wählen Sie „Bearbeiten – Channel hinzufügen“.




Tragen Sie die Kommunikationsparameter zu Ihrer neuen Bankverbindung ein.

Die Daten finden Sie im EBICS Anschreiben Ihres Kreditinstitutes.

- Host ID: Host ID oder Host Name für den EBICS Zugang
- URL: Adresse des EBICS Bankzuges
- Proxy: Wählen Sie den Proxy aus, falls vorhanden
- EBICS Version: Wählen Sie die höchste EBICS Version aus, die Ihre Bank unterstützt
- Standardverschlüsselung: Wählen Sie die höchste Verschlüsselung aus, die Ihre Bank unterstützt
- PTK Format:
  - In der Regel Standard
  - Postbank = Non-Standard/Bank Verlag/Postbank
  - Deutsche Bank = Non-Standard/Deutsche Bank

- Conn. Timeout (ms) Sie einstellen (in Millisekunden), wie lange auf eine Antwort vom Bankserver gewartet wird,

bevor die Verbindung automatisch beendet wird. Falls Sie 0 eintragen wird die Verbindung nicht automatisch beendet.



Wählen Sie „Änderungen übernehmen“ – Ihr neuer Bankzugang ist jetzt vollständig eingerichtet.

Admin > Banken

1 Seite(n), 1 Element(e)

<input type="checkbox"/>	Bank	BIC	Channels	Standard	
<input type="checkbox"/>	HypoVereinsbank	HYVEDEMMGAT	EBICS[BCS]	EBICS[BCS]	



UniCredit Bank GmbH  
Transactions & Payments



Adresse  
Arabellastr. 12  
D-81925, München



Contact & Service Center UniCredit  
Transactions & Payments  
[gtb-center@unicredit.de](mailto:gtb-center@unicredit.de)



Online  
[hilfe.hvb.de](https://hilfe.hvb.de)